
Рыбка оригами

Раскадровка · 1–3

Тонкий квадрат 15 × 15 см, цветная и светлая стороны. Без ножниц и клея.




1. Наметьте первую диагональ

Светлая сторона сверху. Совместите верхний левый угол с нижним правым, разгладьте диагональ и раскройте квадрат.

Зачем: Эта складка направит бумагу при складывании основы.

Проверьте: Раскрытый квадрат с одной диагональной складкой.

Поправьте: Если складка не проходит через угол, раскройте лист и совместите и кончики, и края.




2. Наметьте вторую диагональ

Совместите верхний правый угол с нижним левым, разгладьте сгиб и раскройте лист.

Зачем: Две диагонали отмечают центр и делят квадрат на четыре треугольника.

Проверьте: Две складки пересекаются посередине раскрытого квадрата.

Поправьте: Если пересечение смещено, проверьте, квадратный ли лист, и повторите неровный сгиб.



3. Переверните лист

Переверните весь раскрытый квадрат цветной стороной вверх; края оставьте горизонтальными.

Зачем: Следующая складка должна сгибаться в другую сторону относительно диагоналей.


Проверьте: Цветная сторона смотрит на вас; лист полностью раскрыт.

Поправьте: Новый сгиб не нужен. Расправьте уголок, если он завернулся при перевороте.

Рыбка оригами

Раскадровка · 4–6

Тонкий квадрат 15 × 15 см, цветная и светлая стороны. Без ножниц и клея.




4. Наметьте середину поперёк

Совместите верхний край с нижним, разгладьте поперечный сгиб и раскройте лист.

Зачем: Прямая складка позволит серединам боковых краёв уйти внутрь.

Проверьте: Горизонтальная складка проходит через пересечение диагоналей.

Поправьте: Если половинки не совпадают, выровняйте края целиком и только потом нажимайте.




5. Верните светлую сторону вверх

Переверните раскрытый лист светлой стороной вверх, сохраняя направление краёв.

Зачем: Разные направления складок помогают получить треугольник без случайных новых сгибов.

Проверьте: Светлая сторона сверху; видны две диагонали и горизонтальный гребень. На этой схеме гребень отмечен штрихпунктиром.

Поправьте: Если все складки гнутся одинаково, переверните лист и ещё раз проверьте поперечный сгиб.



6. Сведите середины боковых краёв

Приблизьте середины боковых краёв к центру; боковые панели уберите внутрь. Пока не прижимайте основу.

Зачем: Намеченные складки собирают квадрат в многослойный треугольник.


Проверьте: Середины боковых краёв спрятаны внутри; две широкие треугольные стороны сближаются.

Поправьте: Если центр застрял, раскройте квадрат и смягчите три готовые складки. Не продавливайте новую диагональ через середину.

Рыбка оригами

Раскадровка · 7–9

Тонкий квадрат 15 × 15 см, цветная и светлая стороны. Без ножниц и клея.




7. Расплющите треугольник

Сведите верхнюю и нижнюю части палаточки и расплющите по складкам в двойной треугольник.

Зачем: Плоская основа оставляет отдельные передние и задние уголки.

Проверьте: Широкий треугольник с двумя отдельными клапанами у каждого нижнего угла. Лишний угол квадрата не выступает.

Поправьте: Если боковая часть вышла наружу, слегка раскройте основу и направьте её середину внутрь. Совместите широкие стороны до нажима.




8. Поверните на столе

Поверните треугольник на столе вершиной влево; длинный открытый край окажется справа.

Зачем: Закрытый угол станет головой; два открытых конца удобно складывать в хвост.

Проверьте: Закрытый угол смотрит влево. Длинный открытый край расположен вертикально справа.

Поправьте: Если угол смотрит вправо, поверните фигурку на пол-оборота. Не раскрывайте клапаны.



9. Сложите только передний нижний клапан

Поднимите только нижний передний клапан вверх наискосок: кончик должен выступить справа за край основы.

Зачем: Наклонный сгиб выводит первый кончик хвоста за пределы корпуса.


Проверьте: Задний треугольник не изменился. Один кончик хвоста выступает вправо выше середины.

Поправьте: Если движется весь нижний угол, раскройте сгиб и разделите слои. Если хвост остался внутри, поправьте наклон до нажима.

Рыбка оригами

Раскадровка · 10–12

Тонкий квадрат 15 × 15 см, цветная и светлая стороны. Без ножниц и клея.




10. Перекрестите передний верхний клапан

Опустите только верхний передний клапан наискосок поверх первого: второй кончик тоже выступает справа.

Зачем: Зеркальные наклоны дают два кончика хвоста; клапаны перекрываются около середины.

Проверьте: Два кончика выступают вправо: один выше, другой ниже середины. У заднего треугольника остались оба исходных угла.

Поправьте: Если один кончик выступает намного дальше, раскройте только этот передний клапан и измените наклон. Задний угол не складывайте.




11. Переверните всю рыбку

Переверните всю рыбку: целое треугольное тело смотрит на вас, хвост находится слева.

Зачем: Целый задний треугольник становится гладким корпусом и скрывает перекрещенные сгибы.

Проверьте: Голова смотрит вправо, два кончика хвоста выступают влево, корпус выглядит как гладкий треугольник.

Поправьте: Если хвост исчез, проверьте: в прошлых шагах складывались только передние клапаны. Прижмите их складки, если они приподнялись.



12. При желании добавьте глаз

Нарисуйте маленький глаз возле правой вершины; проверьте тело и два кончика хвоста.

Зачем: Рисунок обозначает голову, не меняя бумажную конструкцию.

Проверьте: Плоская треугольная рыбка с двумя кончиками хвоста, без разрезов и клея.

Поправьте: Если хвост раскрывается, положите корпус плоско и прижмите клапан по готовой складке.

Самостоятельная проба: Возьмите новый квадрат и сложите вторую рыбку без подсказки на каждом рисунке. Перед хвостом найдите передние и задние клапаны. Немного измените оба наклона, чтобы хвост стал шире или уже. Предскажите, какие кончики выступят, сравните их до нажима и объясните, почему задний треугольник нельзя складывать.